



Во время установки демо-версии программы «номерОК» укажите тип номеров какой страны (Украина / Россия) Вы планируете распознавать:



## НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ ИЗ ВИДЕОФАЙЛА

СПОСОБ №1 с использованием встроенного видеоплеера

1. Запустите программу «номерОК»
2. Нажмите одновременно сочетание клавиш (английская раскладка): **Ctrl+Shift+O**
3. В появившемся окне нажмите на иконку справа (открыть видео) и выберите видео-файл в зависимости от типа установленной демо-версии «номерОК»:
  - видеофайл **TEST\_video\_UA** - для украинской демо-версии «номерОК»
  - видеофайл **TEST\_video\_RU** - для русской демо-версии «номерОК»



4. Нажмите кнопку «Открыть»

СПОСОБ №2 с использованием RTSP-строки

1. Установите **видеоплеер VLC**.  
(скачайте последнюю версию VLC бесплатно по ссылке: <http://www.videolan.org>)
2. Запустите VLC плеер, в меню «**Медиа**» выберите пункт «**Передавать...**».
5. В появившемся окне, нажмите кнопку «**Добавить...**» и выберите видео-файл в зависимости от типа установленной демо-версии «номерОК»:
  - видеофайл **TEST\_video\_UA** - для украинской демо-версии «номерОК»
  - видеофайл **TEST\_video\_RU** - для русской демо-версии «номерОК»
3. После выбора видеофайла, нажмите кнопку «**Поток**», затем «**Next/Следующий**»

4. В появившемся окне, выберите из выпадающего списка пункт **«RTSP»** и нажмите кнопку **«Добавить»**. Обратите внимание на порт, в большинстве случаев его значение **«8554»**. Кнопка **«Далее»**.
5. Снимите галочку с пункта **«Включить перекодирование»**, кнопка **«Далее»** и затем кнопка **«Поток / Stream»** - потоковое вещание началось.
6. Запустите **«номерОК»** и во вкладке **«Настройки»**, в строке **«Подключение»** укажите следующий RTSP источник: **rtsp://127.0.0.1:8554/**

Режим работы: Просмотр LIVE | Результаты | База автомобилей | Отчеты | Настройки

Видеопоток 1 | Видеопоток 2 | КПП №1 | КПП №2 | СКУД "GATE"

**Подключение**

RTSP источник: rtsp://127.0.0.1:8554/

Регистратор: регистратор HIKVISION (RTSP) | Адрес: | Порт: По умолчанию | Поток: main | Канал: 1 | Логин: | Пароль: | Подключиться

Куда смотрит камера

На передний номер въезжающего автомобиля

На передний номер выезжающего автомобиля

Видеопоток недоступен. Проверьте настройки подключения ...

7. Далее, нажмите кнопку **«Подключиться»** и в настройках – видеопоток - блок распознавания номеров установите параметр «чувствительность распознавания» - 50% - кнопка **«Сохранить»**